



Sinkronisasi Online Database ACCURATE dan RENE di masing-masing Gudang

Untuk transaksi rene bisa masuk ke gudang yang ditentukan ke database ACCURATE nya dengan menggunakan Sinkronisasi online, berikut ini langkah-langkah yang harus Anda Lakukan. Misalnya ada database Accurate dan Database RENE, hal yang harus dilakukan adalah Daftarkan dahulu nama database Accurate di Accurate Service Setting, caranya dari Menu **Start | All Program | CPSSoft | ACCURATE Service | ACCURATE Service Setting**, kemudian Setting untuk nama database Accuratenya.



Setelah di setting nama database Accuratenya di Accurate Service Setting, selanjutnya setting Rene Administratornya. Dari **Start | All Program | CPSSoft | RENE 2 | RENE Administration**. Setelah Login pilih menu **Perusahaan | Accurate 4**, Pilih **Online**.



Pilih Menu Setting. Pertama untuk Pengaturan:

- Set Ip servicenya di setting dimana data Accuratenya di simpan.
- Isikan kata Kunci login databasenya, dan isikan kode cabang nya.

Sinkronisasi Online Database ACCURATE dan RENE di masing-masing Gudang

ACCURATE 4

Koneksi ke ACCURATE 4 Accounting Software

RENE Point of Sale dapat terkoneksi dengan ACCURATE Accounting Software, sehingga transaksi penjualan dan data-data pendukung otomatis di ekspor ke ACCURATE.

Untuk dapat melakukan proses ini, di Komputer Server Database ACCURATE harus memiliki program ACCURATE Service Engine yang berjalan. Instal dan Setting terlebih dahulu di program tersebut untuk mendaftarkan database ACCURATE yang akan di koneksikan

Masukan informasi data ACCURATE untuk mengkoneksikan RENE anda dengan ACCURATE

IP Service :
Contoh : localhost, 192.168.1.2, dsb

Database :

Login ACCURATE : cth : supervisor

Kata Kunci :

Kode Cabang : Di isi dengan kode cabang yang didaftarkan di database ACCURATE menu Setup | Company Info | Branch ID. Jika saat ini tidak ada yang bisa dipilih silahkan tambahkan kode cabang di database ACCURATE.

Kemudian ke bagian **Akun Barang**, setting untuk no akun barang pada setiap kolom akun perkiraan barang.

ACCURATE 4

Isikan kode Akun ini sebagai default kode akun perkiraan barang

| | | | |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Persediaan | <input type="text" value="1105-001nn"/> | HPP | <input type="text" value="5100-001"/> |
| Penjualan | <input type="text" value="4101-001"/> | Beban | <input type="text" value="7200-004"/> |
| Diskon Penjualan | <input type="text" value="4202"/> | Barang Terkirim | <input type="text" value="1105-999"/> |
| Retur Penjualan | <input type="text" value="4201-001"/> | Barang Belum Tertagih | <input type="text" value="2106"/> |
| Return Pembelian | <input type="text" value="1105-001nn"/> | | |


** Akun Persediaan/beban dan akun HPP yang tidak diisi dapat menyebabkan kegagalan saat dimpor di ACCURATE.*

ATAU anda dapat juga menginputkan akun barang dirinci per masing-masing kategorinya.
(Akun per kategori yang tidak diisi akan mengambil akun default diatas)

Kode Akun Barang per Kategori


Sinkronisasi Online Database ACCURATE dan RENE di masing-masing Gudang

Setelah mengisikan no **akun barang**, tahapan selanjutnya ke bagian **akun penjualan**, setting untuk Akun Bank Tunai dan Akun Pembulatan Struk



The screenshot shows the 'ACCURATE 4' software interface. On the left is a navigation menu with options: 'Pengaturan', 'Akun Barang', 'Akun Penjualan', 'Persediaan', 'Modul', and 'Sinkronisasi'. The 'Akun Penjualan' option is selected. The main area is titled 'Isikan kode Akun sebagai akun perkiraan penjualan'. It contains two input fields: 'Akun Bank Tunai' with the value '1102-002' and 'Akun Pembulatan Struk' with the value '7100-003'. A note next to the second field says '(Disisi dengan Kode Akun Biaya / Pendapatan untuk penampung nilai pembulatan struk)'. At the bottom right are 'Simpan' and 'Batal' buttons.

Tahapan selanjutnya ke Menu **Persediaan**, disini ada kolom untuk menentukan nama gudang mana di ACCURATE yang nantinya transaksi-transaksi didatase ini akan masuk. Satu database Rene akan masuk transaksi-transaksinya ke salah satu gudang yang ada di ACCURATE, jadi 1 Database Rene kita tentukan masuk ke satu gudang mana di ACCURATE. Dalam contoh dibawah, database Rene ini akan masuk ke gudang **Depan** di ACCURATE



The screenshot shows the 'ACCURATE 4' software interface. On the left is a navigation menu with options: 'Pengaturan', 'Akun Barang', 'Akun Penjualan', 'Persediaan', 'Modul', and 'Sinkronisasi'. The 'Persediaan' option is selected. The main area is titled 'Tentukan pengaturan ekspor data Persediaan'. It contains two input fields: 'Nama Gudang' with the value 'DEPAN' and 'Akun Penyesuaian Stok' with the value '1111'. Below these fields is a text block: 'Jika dalam proses sinkronisasi, ada barang yang sudah terdaftar baik di RENE dan ACCURATE, maka stocknya akan disesuaikan oleh kondisi berikut:'. There are three radio button options: 'Stock RENE diset oleh stock ACCURATE', 'Stock ACCURATE diset oleh stock RENE', and 'Tidak ada perubahan stock'. The third option is selected. Below the radio buttons is an example text: 'contoh : Barang A sudah ada di RENE dan mempunyai stock 5, Barang A sudah ada di ACCURATE dan mempunyai stock 7, dengan memilih pilihan pertama, maka stock RENE akan menjadi 7'. At the bottom right are 'Simpan' and 'Batal' buttons.

Sinkronisasi Online Database ACCURATE dan RENE di masing-masing Gudang

Setelah di Menu **Persediaan** selanjutnya di bagian **Modul**, didalam menu **Modul** ini Anda bisa menentukan modul apa saja yang akan di export dan import oleh Accurate dan RENE, centang modul mana saja yang akan tersinkronisasi.

| | Ekspor | Impor |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Penyesuaian Stok | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Penerimaan Barang | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Penukaran Poin | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Transfer Gudang | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produksi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Setelah semuanya sudah di setting maka bagian terakhir adalah menu **Sinkronisasi**. Klik untuk menu ” **Lakukan Sinkronisasi Awal** “.

Proses persiapan ekspor data ke ACCURATE

Sebelum RENE dapat mengirimkan Data ke ACCURATE, diperlukan Sinkronisasi Awal untuk memastikan proses pengiriman data berjalan baik. Proses ini akan memakan waktu cukup lama tergantung banyak data yang harus disesuaikan


Lakukan Sinkronisasi Awal

Sinkronisasi Online Database ACCURATE dan RENE di masing-masing Gudang

Maka akan muncul konfirmasi seperti di gambar.




Dan Proses Sinkronisasi nya akan berlangsung.



Sinkronisasi Online Database ACCURATE dan RENE di masing-masing Gudang

Jika sudah selesai proses sinkronisasinya akan di tunjukan di bagian Status Koneksi untuk ” **Jumlah Antrian = 0 Data**” maka sedang tidak ada aktivitas yang tersinkron antara Accurate dan RENE



Kemudian untuk database RENE lainnya yang ingin di sinkronisasi dengan database Accurate tsb lakukan dengan cara yang sama. Pada saat kita memilih Gudang di tampilan Setting Sinkronisasi Online, tepatnya di menu **Persediaan**, jika yang masih muncul adalah gudang Depan, cara menggantinya kita hapus dahulu pilihan **Gudang Depan** dengan cara di klik kemudian tekan Delete di keyboard, setelah di hapus baru bisa memilih Gudang lain dengan cara klik kotak titik tiga, setelah itu pilih nama gudang yang dimaksud untuk database Rene tsb, di sini misalnya untuk gudang kedua yang akan di sinkronisasi adalah **Gudang Elektronik**. Selanjutnya langkahnya sama seperti sebelumnya.

