

CARA UNTUK MUNCULKAN KUNTANTITAS YANG SUDAH DIAMBIL DI WO

Dari gambar di bawah ini adalah WORK ORDER yang telah dilakukan Material Release nya, di mana di dalam WO tersebut sudah terdapat list qty material yang diperlukan dalam suatu proses produksi, tetapi masalahnya adalah kita tidak dapat langsung mengetahui dari qty yang dibutuhkan tersebut, sudah berapa saja qty yang telah berhasil digunakan atau dikeluarkan melalui Modul Material Release untuk melaksanakan WO tersebut.

#1 | 3 Job

Item No	Quantity	Unit	Total Cost	Description	SO No	Finished	Closed	Notes
YNL 15-100	247,86	SQM	Rp 16.891.469,8002	EPS PANEL D15-BP100		0 SQM, 0 %	<input type="checkbox"/>	CBI.13.2060
YNL 15-75	220,13	SQM	Rp 10.274.144,0241	EPS PANEL D15-BP75		0 SQM, 0 %	<input type="checkbox"/>	CBI.13.2059-13.2060
YNL 20-150	63,99	SQM	Rp 555.597,6543	EPS PANEL D20-BP150		0 SQM, 0 %	<input type="checkbox"/>	CBI.13.2058

Details of Job

Material Costs

Item No.	Item Description	Unit	Qty Required	Total Cost	Standard Cost
COL-B06	BLUE SCOPE 0,6 X 1260	KG	2.602,53	Rp 0	Rp 0
GLU-G01	GLUE-TSG 203 @ 220 KG	KG	47,0934	Rp 2.152.027,0998	Rp 45.697
GLU-G02	GLUE-TSG PUR. ISO 20@ 250 KG/SUPRASEC 505 @ 250 KG	KG	34,7004	Rp 34.700,4	Rp 1
EPS-D15	EPS DENSITY 15	M3	29,7432	Rp 14.194.942,2	Rp 477.250
PAC-C01	CARBOARD SINGLE FACE	KG	96,6654	Rp 0	Rp 0
PAC-P01	PE PROTECTION TAPE CLEAR 50MICRO X 1220MM X 600M	MTR	206,55	Rp 544.465,8	Rp 2.636

Save & New Save & Close Cancel

tetapi berbeda dengan modul WORK Order pada gambar 2 berikut ini, di mana, apabila telah dilakukan Proses pengeluaran material Melalui Modul Material Release untuk melaksanakan WO maka secara otomatis akan tampil QTY YANG TERAMBIL/DIGUNAKAN sehingga memudahkan dalam melakukan analisa dan pengambilan keputusan.

. Job

No Barang Jadi	Quantity	Unit	Total Biaya	Nama Tugas Kerja	SO No	Selesai	Ditutup
	38.976	PCS	Rp 42.395.360	LEM LOXEAL PLAS MERAH @ 16 LSN		0 PCS, 0 %	<input type="checkbox"/>

ils of Job

Material Costs


No Bahan Baku/Kemas	Nama Bahan Baku/Kemas	Qty Yg Dibutuhkan	Unit	Standard Cost	Kts Terambil	Total Cost
PVC-001	LEM PLAS MERAH PVC @ 150 KG	7	Drm	Rp 2.626.650	7	Rp 18.386.550
PLAS MRH PVC-001	TUBE + TUTUP LOXEAL PLAS MERAH PVC	38.976	PCS	Rp 514	38.976	Rp 20.033.664
PLAS MRH PVC-003	SATUAN LOXEAL PLAS MERAH PVC	38.976	PCS	Rp 75	38.976	Rp 2.923.200
001	KANTONG PLASTIK (PCS)	3.248	PCS	Rp 89	3.248	Rp 289.072
PLAS MRH PVC-002	INNER BOX LOXEAL PLAS MERAH PVC	203	PCS	Rp 1.067	203	Rp 216.601
PLAS MRH PVC-004	CARTON BOX LOXEAL PLAS @ 16 LSN	203	PCS	Rp 2.691	203	Rp 546.273

Save & New Save & Close Cancel

CARA UNTUK MUNCULKAN KUNTANTITAS YANG SUDAH DIAMBIL DI WO

nah...sekarang untuk memunculkan FIELD QTY YANG DIBUTUHKAN/KUANTITAS YANG TERAMBIL, agar tampil pada MODUL WO, ikuti langkah-langkah berikut ini:

LANGKAH 1 – BUKA MODUL TEMPLATE – dan pilih template WORK ORDER FORMULA, silahkan DOUBLE CLIK



LANGKAH 2 – Pada bagian TAB DETAIL pastikan pilihan QTY TAKEN yang belum tercentang (gambar kiri) menjadi tercentang (gambar kanan). Selanjutnya SAVE template yang telah anda Edit, SEKARANG BUKA KEMBALI MODUL WORK ORDER maka sudah tampil field (kolom) Kuantitas yang telah terambil...

